

Configurazione della Posta Elettronica con Outlook 2003.

Per configurare il programma outlook 2003, lanciare il programma.

Dal menu "Strumenti" scegliere "Account di Posta elettronica".

Nella schermata che si aprirà scegliere "Aggiungi nuovo account di posta elettronica"



Il Tipo di Server da utilizzare è **POP3**.



La schermata successiva è da compilare con i vari dati relativi alla casella di posta elettronica. La zona "informazioni utente" è una zona puramente indicativa che deve essere compilata con i dati della persona. Le zone "informazioni Server" e "informazioni di accesso" devono essere compilate con i dati del server della posta in arrivo e i dati relativi alla casella di posta elettronica.

Account di posta elettronica

Impostazioni posta elettronica Internet (POP3)
Tutte le seguenti impostazioni sono necessarie per il funzionamento dell'account di posta elettronica.

Informazioni utente

Nome:

Indirizzo posta elettronica:

Informazioni server

Server posta in arrivo (POP3):

Server posta in uscita (SMTP):

Informazioni accesso

Nome utente:

Password:

Memorizza password

Accedi con autenticazione password di protezione (SPA)

Prova impostazioni

Dopo aver immesso le informazioni richieste, è consigliabile provare l'account scegliendo il pulsante in basso. È necessaria la connessione di rete.

< Indietro Avanti > Annulla

Quando le impostazioni sono completate, come mostrato in figura, è possibile operare un controllo con il pulsante "prova impostazioni account" e Outlook farà un controllo di accesso/connessione alla casella di posta elettronica.

E' possibile operare (se necessario) sul bottone "altre impostazioni" per dettagli avanzati (es. conservare la posta elettronica sul server oppure modificare le impostazioni del server della posta in uscita.)

Nel campo Server di posta in uscita (SMTP) inserite l'indirizzo del Server SMTP del vostro provider di connettività (es. mail.tin.it, ecc.). E' possibile reperire informazioni su questo server direttamente sul contratto e/o sul sito internet del gestore della propria connettività.